

## **Bluetooth-Verbindung mittels**

# Windows Pro





Setzen Sie den Akku in den Schrauber ein. Bluetooth aktiviert sich vollkommen automatisch.

Drücken Sie die Windows Taste oder klicken Sie auf Start und geben Sie direkt "Bluetoothund andere Geräteeinstellungen" über die Tastatur ein.

Q	bluetooth- und andere Geräteeinstellu	ngen	
Suc	hen Apps Dokumente Web	Einste	llungen Ordner Fotos 🕨 …
Höc	hste Übereinstimmung		
	Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen Systemeinstellungen		
Eins	tellungen		Systemeinstellungen
8	Erkennt und behebt Probleme mit Bluetooth-Geräten.	>	C Öffnen
((아)	Mono-Audio	>	Schnelle Hilfe aus dem Web erhalten
P	Dynamische Sperre	>	Freigeben von Dateien über Bluetooth
Web	durchsuchen		Erneutes Installieren von Bluetooth-Treibern
Q	bluetoo - Weitere Suchergebnisse anzeigen	>	Beheben von Bluetooth-Verbindungen Ähnliche Einstellungen
COurter	Bluetooth	>	Soundeinstellungen
Q	bluetooth aktivieren	>	Anzeigeeinstellungen
Q	bluetooth kopfhörer	>	
Q	bluetooth öffnen	>	

### Bluetooth und Geräte > Geräte

*	Bluetooth Auffindbar als "PC001"	Ein 🚺
Ein n	eues Gerät mit "PC001" verbinden	Gerät hinzufügen
Eingabe	,	
0	HP 125 USB Optical Mouse •	
	HP 125 Wired Keyboard	
Audio		



#### Windows Pro

Wenn Sie nach unten scrollen, werden Sie die "Geräteeinstellungen" finden. Hier schalten Sie die "Bluetooth-Geräteermittlung" von *Standard* auf *Erweitert*.

Benachrichtigungen anzeigen zum Verbinden mittels "Schnelle Koppelung" itellen Sie schnell eine Verbindung mit unterstützten Bluetooth-Geräten her, die sich in der Nähe und im Kopplungsmodus	Aus ( befinden.	
Download über getaktete Verbindungen		_
Serätesoftware (Treiber, Informationen und Apps) für neue Geräte wird heruntergeladen, wenn Sie getaktete Internetverbin erwenden. Es können Datengebühren anfallen.	dungen Aus (	•
Serätesoftware (Treiber, Informationen und Apps) für neue Geräte wird heruntergeladen, wenn Sie getaktete Internetverbin erwenden. Es können Datengebühren anfallen. Bluetooth-Geräteermittlung	dungen Aus ( Standard	•

Im nächsten Schritt scrollen Sie wieder nach oben und können mit der Schaltfläche "Gerät hinzufügen" ihren Schrauber koppeln.

Blue	etooth und Geräte > Geräte	
*	Bluetooth Auffindbar als "PC001"	Ein 💽
Ein r	eues Gerät mit "PC001" verbinden	Gerät hinzufügen
Eingab	3	
1	HP 125 USB Optical Mouse •	
	HP 125 Wired Keyboard •	



Windows Pro

Hier wählen Sie die Bluetooth-Verbindung aus.

Blu	etooth und Geräte > Geräte	
Gerä	t hinzufügen X	Ein 💽
Ge Wäh	erät hinzufügen Ien Sie die Art des Geräts aus, das Sie hinzufügen möchten.	Gerät hinzufügen
*	Bluetooth Audiogeräte, Mäuse, Tastaturen, Telefone, Stifte, Controller und mehr	
Ģ	Drahtlose Anzeige oder Docking-Station Drahtlose Monitore, Fernseher oder PCs, die Miracast oder drahtlose Docking-Stationen verwenden	
+	Alle weiteren Xbox-Controller mit Xbox-Drahtlosadapter, DLNA und weitere Geräte	

Und darauf Ihren Schrauber (z.B.: MAD-A123456).

Bluetooth und Geräte > Geräte	
Gerät hinzufügen X	Ein 💽
Gerät hinzufügen	Gerät hinzufügen
Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und auffindbar ist. Wählen Sie unten ein Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.	
MAD-A123456	
j⊒ 030003D4	
j⊒ Unbekanntes Gerät	
ក្រា 03000231	



Nachdem die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde, klicken Sie auf "Fertig"

Bluetooth und Geräte > Geräte	
Gerät hinzufügen X	Ein 💽
Ihr Gerät ist einsatzbereit.	Gerät hinzufügen
ຼົງມີ MAD-A123456 Nicht verbunden	
Fertig	

Nun müssen Sie den COM-Anschluss des Schraubers ermitteln. Dazu scrollen Sie nach unten zu den "Verwandten Einstellungen" und wählen "Weitere Bluetooth-Einstellungen".

Verwandte Einstellungen	
(小)) Sound	>
D Bildschirm	>
Dateien über Bluetooth senden oder empfangen	Ø
Weitere Bluetooth-Einstellungen	Ø
Weitere Geräte- und Druckereinstellungen	Ø
Weitere Geräte- und Druckereinstellungen	Ø



Windows Pro

#### Darauf öffnet sich ein neues Fenster.

Im Reiter "COM-Anschlüsse" erhalten Sie eine Übersicht über alle COM-Anschlüsse.

verwenden. Es können Dateng	gebühren anfallen.	
Bluetooth-Geräteermittlur Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät Erweitert, um alle Gerätetyper	ng hinzufügen, können Sie mit der Option Standard gängiges Zubehör verbinden—Wählen Sie narzuzeigen	Erweitert ~
	Bluetooth-Einstellungen X	
erwandte Einstellungen	Optionen COM-Anschlüsse Hardware	
ද්))) Sound	Lesen Sie im Bluetooth-Gerätehandbuch, ob ein COM-Anschluss erforderlich ist.	>
D Bildschirm	AnschlussRichtungNameCOM4EingehendMAD-A123456COM5AusgehendMAD-A123456 'SPP'	)
Dateien über Bluetooth se		C
Weitere Bluetooth-Einstell		C
Weitere Geräte- und Druc	Hinzufügen Entfernen	C
igehöriger Support	OK Abbrechen Übernehmen	

Wählen Sie Ihr Werkzeug mit dem Suffix 'SPP' und notieren Sie den entsprechenden COM-Anschluss (zum Bsp.: COM5).

Mit dem notierten COM-Anschluss können Sie dann im Dokumentationssystem unter "Port wählen" Ihren Schrauber verbinden und die Daten auf den PC transferieren.